

www.solid-bi.es



Puedes personalizar los botones extra de tu ratón para que funcionen en SOLIDWORKS para funciones determinadas. Aquí te explicamos como hacerlo.

Lo primero, es configurar esos botones y asociarlos a una tecla determinada en la configuración del ratón. En el caso de este ejemplo, asociamos uno de los botones laterales del ratón a la tecla "S", de manera que después en SOLIDWORKS sepamos a que asociarlo.



Dpto. Soporte al Cliente de SOLIDBI 20018 Donostia 943 453 650





www.solid-bi.es



Una vez definido eso, en SOLIDWORKS accedemos a *Personalizar...* donde podemos gestionar toda nuestra configuración de teclas y gestos.

4 - 8	P
() Opciones	
Personalizar	
Complementos	
Guardar/restaurar configuración	
Tamaño del botón	+

En la pestaña *Teclado* podemos, por ejemplo, asociar a la tecla "S" la opción de sacar la **Barra contextual** de comandos.

Personalizar									?	×
Barras de her	ramientas	Barras de método abreviado	Comandos	Menús	Teclado	Movimientos del ratón	Personaliz	ación		
Categoría:	Todos lo:	s comandos					~	Imprimir lista	Copiar lis	ta
Mostrar:	Todos lo	b <b>dos los comandos</b> 🗸 Restaurar valo								ados
Buscar:	Barra Co	rra Conte Eliminar métod							do abreviado	)
Categori	ía	Comando			Método(s) abreviado(s)		Método abreviado de búsqueda			
Otros	7	Barra contextual				5				

Dpto. Soporte al Cliente de SOLIDBI 20018 Donostia 943 453 650





www.solid-bi.es



De esta forma, a partir de ahora podremos sacar la **Barra Contextual** con el botón lateral del ratón y así agilizar mucho más nuestro trabajo diario con SOLIDWORKS.



¡Pruébalo ya!



